

# **Einrichtung eines Mail-Kontos unter Microsoft Outlook**

**Stand: 19. Juni 2007**


## Inhaltsverzeichnis

1. Installationsassistenten starten .....	3
2. Servertyp festlegen .....	4
3. Mail-Einstellungen festlegen .....	5
4. Weitere Einstellungen .....	6
4.1 Postausgangsserver .....	6
4.2 Erweitert .....	7
5. Kontoeinrichtung abschließen .....	8

## 1. Installationsassistenten starten


Öffnen Sie in Outlook das Menü **Extras** und klicken Sie anschließend auf **E-Mail-Konten**. Der Assistent zum Einrichten von Mailkonten wird gestartet.

Wählen Sie dort nun die Option **Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen** und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.




## 2. Servertyp festlegen

Wählen Sie aus der Auswahlliste des Servertyps bitte **POP3** und klicken Sie auf **Weiter**.



### 3. Mail-Einstellungen festlegen

Auf der folgenden Seite nehmen Sie nun die Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto vor.



**E-Mail-Konten**

**Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Posteingangsserver (POP3):

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

**Ihr Name** legt den Absendernamen fest, der in den gesendeten Nachrichten erscheinen soll.

Der Punkt **E-Mail-Adresse** entspricht Ihrer eigenen Mail-Adresse, die Sie im Control-Panel angelegt haben.

Als **Posteingangsserver** und **Postausgangsserver** verwenden Sie bitte mail.gute-domain.de, wobei gute-domain.de durch Ihre eigene Domain zu ersetzen ist.

Klicken Sie nun bitte auf **Weitere Einstellungen**.

## 4. Weitere Einstellungen

### 4.1 Postausgangsserver

Wählen Sie bitte in dem nun angezeigten Fenster die Registerkarte **Postausgangsserver**.




Aktivieren Sie bitte den Punkt **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung** und wählen Sie **Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden**.

Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte **Erweitert**.

## 4.2 Erweitert

Tragen Sie bitte bei Postausgangsserver (SMTP) die Serveranschlussnummer 587 ein.



Nun können Sie die Erweiterten Einstellungen verlassen und die Eingaben durch Klick auf **OK** speichern.

## 5. Kontoeinrichtung abschließen

Nachdem Sie die Erweiterten Einstellungen verlassen haben, gelangen Sie zurück auf das unter **3. Mail-Einstellungen festlegen** gezeigte Fenster.

Klicken Sie dort auf **Weiter** und anschließend auf **Fertig stellen**.

